

## SiS システムインストールツール 操作マニュアル

SiS システムインストールツールを実行するときは、USB キーはパソコンに挿している状態、挿していない状態のどちらでも構いません。

1. ユニビスタシステムズのウェブページ <https://www.univista.jp/> を開きます。
2. 画面下部「新着情報」  
「2024年04月01日（月） USB キードライバ」  
「SiS システムUSB キードライバのダウンロードサイト」をクリックします。





3. SiS 各種ダウンロードのウェブページ

<https://www.univista.jp/download/> が開きます。

「SiSInstallTool」をクリックします。




4. 圧縮ファイル「SiSInxtallTools.zip」がダウンロードされますので、フォルダボタンをクリックして、ダウンロードされたフォルダを開きます。




展開（解凍）してから使用していただきます。


5. 「SiSInxtallTools.zip」を右クリックし、「すべて展開」をクリックします。




6. [展開]をクリックします。



7. 展開（解凍）された「SiSInstallTool」フォルダをダブルクリックします。




8. 「setup.vbs」をダブルクリックします。



9. [開く]をクリックします。




10. [はい]をクリックします。



11. SiS システムの URL アドレスの文字列を作成します。


「tifa2」か「sis」か「cc2」を入力して[OK]をクリックしてください。



https://**sis**.univista.jp/s100/ の場合は「sis」を入力します。  
https://**tifa2**.univista.jp/s100/ の場合は「tifa2」を入力します。  
https://**cc2**.univista.jp/s100/ の場合は「cc2」を入力します。


12. SiS システムの URL アドレスの文字列を作成します。

S 番号を入力して[OK]をクリックしてください。




https://sis.univista.jp/s**100**/ の場合は「100」を入力します。  
https://tifa2.univista.jp/s**100**/ の場合も「100」を入力します。  
https://cc2.univista.jp/s**100**/ の場合も「100」を入力します。


13. [OK]をクリックすると、インストールが始まります。



14. 自動でインストールしますのでしばらくそのまま待ちます。



15. [OK]をクリックします。



16. デスクトップにアイコンが作成されますので、USB キーをパソコンに挿して、SiS システムが開けるかご確認ください。



17. 展開（解凍）フォルダ「SiSInstallTool」や、ダウンロードした圧縮ファイル「SiSInxtallTools.zip」は不要となりますので削除してください。

